



Manual de configuración de Trixbox para su uso con el servicio Synertel

Última modificación: 30 de abril de 2008
Versión de Trixbox probada: 2.4

Para poder usar su servicio Synertel con su equipo Trixbox usted requiere tener su usuario y contraseña para sus extensiones Synertel. Una vez que los tenga, siga los siguientes pasos:

1. Entrar a la interfaz de FreePBX®
2. Bajo el menú **Básico** ir a la opción **Troncales**
3. Dar click en “**Añadir una Troncal SIP**”
4. Dentro de la sección **Configuraciones generales**, cambiar el siguiente campo:
 - o Caller ID saliente : <usuario>
5. Dentro de la sección **Configuración de salida**, cambiar los siguientes campos:
 - o Nombre de la troncal: <usuario>
 - o Detalles de troncal de salida:

```
type=friend
host=synerip.com
username=<usuario>
secret=<contraseña>
insecure=invite
disallow=all
context=from-trunk
allow=gsm&ilbc
```

si usted tiene instalado el codec G729 puede reemplazar la última línea por:
allow=g729&gsm&ilbc

6. Dentro de la sección **Registro**, cambiar los siguientes campos:
 - a. Cadena de registro: <usuario>:<contraseña>@synerip.com
7. No hay necesidad de modificar los datos de entrada.

Con esto ya ha quedado configurado Trixbox para registrarse con Synertel. Ahora tenemos que habilitar uno o más DID's que se hayan contratado:

8. Bajo el menú **Inbound call control** ir a la opción **Rutas entrantes**
9. Dentro de la sección **Añadir una ruta entrante**, cambiar el siguiente campo:
 - o Número DID : <DID contratado, incluyendo código de país 52>. Ej.
527771761000
10. Dentro de la sección **Configurar destino**, escoja la opción que mejor se acomode a sus necesidades
11. Dentro de su interfaz de FreePBX® debe tener un botón rojo/naranja en la parte superior que diga **Apply configuration changes**. Actívelo para recargar su configuración y reflejar los cambios.
Eso es todo. La interconectividad ya está lista, ahora solo tiene que crear su propio plan de llamadas para que las salidas sean por la troncal que acaba de crear.

Syner IP de México, S.A. de C.V.

Av. Domingo Díez 1589-117 Int. 4. Cuernavaca, Mor., México 62250
Tel. (777) 176-1000 y (55) 5015 0222. Fax (777) 311 4296
soporte@synerip.com